vlan: sur centos ou autres machines de type RedHat



Je vais vous montrer comment mettre en place des VLANs sur un serveur centos.

Qu'est ce qu'un VLAN?

C'est un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual Local Area Network), est un réseau informatique logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister sur un même commutateur

Les VLAN présentent les intérêts suivants:

- Améliorer la gestion du réseau.
- Optimiser la bande passante.
- Séparer les flux.
- Segmentation : réduire la taille d'un domaine de broadcast
- Sécurité: permet de créer un ensemble logique isolé pour améliorer la sécurité.
 Le seul moyen pour communiquer entre des machines appartenant à des VLAN différents est alors de passer par un ou plusieurs routeurs ou simplement de mettre en place les même VLAN sur le serveur.

Avant de vous expliquer comment faire je vous expliquer ce qu'est la norme 802.1Q : Le standard IEEE 802.1Q fournit un mécanisme d'encapsulation très répandu et implanté dans de nombreux équipements de marques différentes.

Il permet de propager plusieurs VLANs sur un même lien physique (trunk).

on active le module 8021q

modprobe 8021q



Il faudra peut-être redémarrer la machine après

Le module activé nous pouvons configurer nos interfaces virtuel. Sous LINUX nous pouvons créer des Vlans de manière dynamique, c'est à dire qu'au premier redémarrage ils disparaitront, je montrerai aussi comment faire la même chose de manière permanente.

solution temporaire

Voici les commandes qui vont permettre la création d'un vlan

- ip link add link <nom interface> name <nom de interface du vlan> type vlan
- id <num vlan>
- ip link set dev <nom de interface du vlan> up
- ip addr add <IP/masque> brd
broadcast IP> dev <nom de interface du vlan>
- ip -d link show <nom de interface du vlan>

Last update: 05/01/2021 09:20

exemple : Nous allons créer un vlan 5 sur l'interface eno1:

```
ip link add link eno1 name eno1.5 type vlan id 5
ip link set dev eno1.5 up
ip addr add 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 dev eno1.5
ip -d link show eno1.5
```



sur la commande ip addr add ...: l'option **brd** n'est pas indispensable

Solution permanent

Pour cela nous allons éditer les fichiers de configuration des interfaces réseau (ifcfg-xxxx xxxx représente le nom de l'interafce dans /etc/sysconfig/network-script) Le fichier de configuration de l'interface sur laquelle sont rattachés les vlans nous n'y toucherons pas, car il n'y a rien à faire dedans dans l'exemple qui viendra je vous en exposerai un pour vous montrer. J'édite un fichier ifcfg-ethx.x dans /etc/sysconfig/network-script

```
DEVICE=ethx.x

HWADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx #l'adresse MAC de votre carte réseau

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=static ou dhcp

TYPE=Ethernet

VLAN=yes

PHYDEV=ethx

IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx #SI CE N'EST PAS EN DHCP

NETMASK=xxx.xxx.xxx.xxx #SI CE N'EST PAS EN DHCP
```

exemple: Nous allons créer sur l'interface eth0 le vlan 3 le fichier ifcfg-eth0

```
DEVICE=eth0
HWADDR=01:23:45:56:78:9A
ONBOOT=yes
HOTPLUG=no
BOOTPROTO=static
TYPE=Ethernet
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=no
IPADDR=172.10.4.2
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=172.10.4.1
```

le fichier ifcfg-eth0.3

```
DEVICE=eth0.3
HWADDR=01:23:45:56:78:9A
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
```

http://www.ksh-linux.info/ Printed on 14/12/2025 09:27

TYPE=Ethernet
VLAN=yes
PHYDEV=eth0
IPADDR=172.10.3.2
NETMASK=255.255.25

la même chose en DHCP le fichier ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
HWADDR=01:23:45:56:78:9A
ONBOOT=yes
HOTPLUG=no
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=no

le fichier ifcfg-eth0.3

DEVICE=eth0.3 HWADDR=01:23:45:56:78:9A ONBOOT=yes BOOTPROTO=dhcp TYPE=Ethernet VLAN=yes PHYDEV=eth0

Source: wikipédia.org

From:

http://www.ksh-linux.info/ - Know Sharing

Permanent link:

http://www.ksh-linux.info/reseaux/linux/vlan-centos

Last update: **05/01/2021 09:20**

